


Configurazione del programma di Posta Outlook Express

In queste pagine vedremo come configurare Outlook Express per poter ricevere e inviare email.


Nella finestra di Outlook Express:

- aprire il menu **Strumenti**
- cliccare su **Account**



Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura


- cliccare sul bottone **Aggiungi** e selezionare **Posta elettronica** nel menu che compare



Configurazione del programma di Posta Outlook Express

Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

- nel campo **Nome visualizzato**: scrivete il nome che dovrà comparire come mittente nella posta inviata (nell'esempio: Rossi)




- Cliccare su **Avanti**

Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

- Nel campo **Indirizzo di posta elettronica** scrivere l'indirizzo di email della casella: nomeutente@nomeazienda.191.it (nell'esempio: Rossi@azienda.191.it)

Configurazione del programma di Posta Outlook Express




- Cliccare su **Avanti**

Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

- selezionare **POP3**
- nel campo Server posta in arrivo scrivete: **pop.191.biz**
- nel campo Server posta in uscita scrivete: **mail.191.biz**

Configurazione del programma di Posta Outlook Express



- Cliccare su **Avanti**

Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

- inserire il **Nome Account** e la **Password** fornite dall'amministratore del sistema.

Configurazione del programma di Posta Outlook Express

Connessione guidata Internet

Accesso alla posta Internet

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account: Rossi@azienda.191.it

Password: ●●●●●●

Memorizza password

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).

Accesso tramite autenticazione password di protezione

< Indietro Avanti > Annulla

- Verificare che la casella mostrata in figura **NON** sia selezionata

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).


Accesso tramite autenticazione password di protezione

- cliccare su **Avanti**

Apparirà la finestra che indica che il setup è finito:


- cliccare su **Fine**

Configurazione del programma di Posta Outlook Express



A questo punto comparirà la finestra con l'indicazione del nuovo account


- cliccare su **Proprietà**



Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

Configurazione del programma di Posta Outlook Express


- cliccare sul bottone **Server**




Apparirà una finestra simile a quella mostrata in figura,

Configurazione del programma di Posta Outlook Express

- selezionare **Autenticazione del server necessaria** e
- cliccare sul bottone **Impostazioni**



- Selezionare **Usa le stesse impostazioni del server di posta di arrivo:**




- Confermare con **Ok**

Configurazione del programma di Posta Outlook Express

A questo punto riapparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

- Cliccare su **Applica**
- Confermare con **Ok** sempre nella stessa finestra

(in questo modo si è impostata l'autenticazione per il server SMTP)



A questo punto riapparirà una finestra simile a quella mostrata in figura

- Cliccare su **Chiudi**

Configurazione del programma di Posta Outlook Express

